UEFI/BIOS-Update über Scout

Kurzanleitung

Stand 2023-08-29

0. Rechtliche Hinweise	2
1. Überblick	3
2. Haftungsausschluss	4
3. Voraussetzungen	5
4. UEFI-Update für UEFI-Geräte	7
 4.1. UEFI-Geräte vorbereiten 4.2. Neue UEFI-Firmware bereitstellen 4.3. UEFI-Update konfigurieren 4.4. UEFI-Update über Scout-Kommando durchführen 	
 4.4. OEI I-Opdate über Scoul-Kommando durchtumen 4.5. UEFI-Update über Vormerkung ausführen 4.6. Protokollierung von UEFI-Updates 	
5. BIOS-Update für Geräte ohne UEFI	16
 5.1. BIOS-Geräte vorbereiten 5.2. Neue BIOS-Firmware bereitstellen 6.1. BIOS-Update durchführen 6.2. Unterschiedliche Hardware-Modelle 	16 17
7. UEFI/BIOS-Konfiguration aktualisieren	
 7.1. Einzelne UEFI/BIOS-Einstellungen ändern 7.2. UEFI-Konfiguration exportieren und ändern /Fujitsu 7.3. Referenz-BIOS eines Gerätes übernehmen /Fujitsu 7.4. UEFI/BIOS-Konfiguration ändern /HP 	22 24 26 27
8. Auswertung von UEFI/BIOS-Update und -Konfiguration	29

0. Rechtliche Hinweise

© 2023 Unicon GmbH

Die vorliegende Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne unsere Genehmigung in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Technische Änderungen vorbehalten. Texte und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Gleichwohl übernehmen wir weder juristische Verantwortung noch Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen.

eLux® und Scout Enterprise Management Suite® sind eingetragene Marken der Unicon GmbH in der Europäischen Union, Großbritannien und den USA.

ScoutaaS[®] ist eine eingetragene Marke der Unicon GmbH in der Europäischen Union, Großbritannien, den USA und Japan.

Alle anderen Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Unicon GmbH Ludwig-Erhard-Allee 26 76131 Karlsruhe +49 (0)721 96451-0

1. Überblick

UEFI/BIOS-Update

Über die Scout Console können Sie die Aktualisierung des UEFI oder des legacy BIOS Ihrer Geräte durchführen. Für UEFI-Geräte wird die Aktualisierung der UEFI-Firmware über das UEFI Capsule Update-Verfahren unterstützt.

Die aktuellen Hersteller-spezifischen UEFI- oder legacy BIOS-Firmwaredateien laden Sie von der entsprechenden Plattform (beispielsweise LVFS Portal https://fwupd.org) oder der Hersteller-Homepage herunter und stellen sie auf Ihrem bestehenden Webserver bereit.

Die Aktualisierung von UEFI-Geräten auf eine neuere UEFI-Firmware funktioniert analog zu einem Software-Update der Geräte und unterstützt dabei auch die konfigurierbare Steuerung durch den Endbenutzer (Verschieben, Abbrechen). Als Administrator konfigurieren Sie die Geräte in der Scout Console entsprechend und starten das UEFI-Update mit dem Scout-Kommando **UEFI-Update**. Die UEFI-Aktualisierung am Endgerät erfolgt über das standardisierte Capsule Firmware Update-Verfahren.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, für ältere legacy BIOS-Geräte die Aktualisierung des BIOS über das jeweilige Tool des entsprechenden Herstellers auszuführen. Als Administrator starten Sie das legacy BIOS-Update über ein benutzerdefiniertes Kommando mit den für das jeweilige Hersteller-Tool relevanten Parametern. Das legacy BIOS-Update am Endgerät erfolgt über das jeweilige Herstellersteller-Tool. Die erforderlichen Hersteller-Tools werden Unicon durch die Firmen Fujitsu, HP und Dell zur Verfügung gestellt. Die Tools werden von Unicon in ein eLux Software-Paket integriert und auf unserem Portal myelux.com bereitgestellt.

Die Geräte können dabei mit unterschiedlicher Hardware ausgestattet sein.

UEFI/BIOS-Update für Geräte mit verschlüsselter System-Partition

Für Geräte mit verschlüsselter System-Partition ist ein Update ihres UEFI oder BIOS über die beschriebenen Verfahren problemlos möglich. Eine Ausnahme bilden lediglich Fujitsu-FUTRO-Geräte, unabhängig davon, ob es sich um UEFI-Geräte oder ältere legacy BIOS-Geräte handelt. Ein Versuch, das UEFI oder BIOS dieser Geräte bei aktiver Verschlüsselung zu aktualisieren wird daher eLux-seitig abgefangen und in der Log-Datei dokumentiert.

UEFI/BIOS-Konfiguration

Neben einem UEFI/BIOS-Update besteht für einige Geräte die Möglichkeit, das BIOS remote zu konfigurieren und beispielsweise ein neues BIOS-Kennwort zu setzen. Diese Funktion ist jedoch vom jeweiligen Hardware-Modell und Hersteller-Tool abhängig.

Referenz-BIOS

Einige Geräte (Fujitsu, Dell/Wyse, HP) erlauben das Abziehen und Übertragen eines Referenz-BIOS auf andere Geräte gleichen Typs. Über ein Referenz-BIOS kann neue Hersteller-Firmware und/oder eine Referenz-Konfiguration auf andere Geräte übertragen werden.

2. Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass Unicon die herstellerspezifischen BIOS-Tools, -Updates und -Daten von den Herstellern ausschließlich zum Zwecke der Paketierung und vereinfachten logistischen Bereitstellung mitliefert. Diese herstellerspezifischen BIOS-Tools, -Updates und -Daten werden von Unicon "as is" und unverändert vom jeweiligen Hersteller übernommen und Ihnen kostenlos durchgereicht. Unicon hat somit weder Einfluss auf die Erstellung noch Kenntnis von den konkreten Inhalten und Funktionalitäten solcher herstellerspezifischen BIOS-Tools, -Updates und -Daten und übernimmt deshalb insoweit auch weder die Verantwortung für deren individuelle Geeignetheit und/oder Verwendbarkeit noch die Verantwortung für die Folgen einer Implementierung solcher Hersteller-spezifischen BIOS-Tools, -Updates und -Daten auf Ihren Systemen. Jegliche Haftung und/oder Gewährleistung der Unicon für solche Hersteller-spezifischen BIOS-Tools, -Updates und -Daten ist deshalb ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn die Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche ergeben sich aus eigenem vorsätzlichen oder arglistigen Verhalten der Unicon im Rahmen der Weitergabe oder aus einem sonstigen zwingenden, nicht abdingbaren, gesetzlichen Haftungsgrund.

3. Voraussetzungen

Unterstützte Geräte / UEFI

Dell	Wyse 3040, 5070, 5470
	Latitude 3410, 3330, 3420, 3440, 5420, 5430, 5520, 5530, 5540
	Optiplex 3000, 3090 Ultra, 5060
	Precision 3260
	WD19
Fujitsu	S 540, S 5010, S 5011, S 740, S 7010, S 7011, S 940, S 9010, S 9011
	Q 940
	LIFEBOOK E 5512, E 5410, E 5412, E 5511
Hewlett Packard	USB-C Dock G5 Device Update
	Thunderbolt G4
Lenovo	ThinkCentre M75n, M625q
	ThinkPad X260, L14 Gen 1, L14 AMD, L14 Gen4

Geräte, die den UEFI Capsule Update-Standard unterstützen, werden auf der Plattform Linux Vendor Firmware Service (LVFS) gelistet: https://fwupd.org/lvfs/devicelist

Diese Plattform dient auch als Online-Repository, in das die Hardware-Hersteller neue UEFI-Firmware in .cab-Archiven hochladen.

Wenn UEFI Capsule Update vom Hersteller noch nicht unterstützt wird und das UEFI-Gerät nicht über LVFS gelistet wird, wenden Sie das Verfahren für Legacy-BIOS-Geräte an, sofern ein entsprechendes Hersteller-Tool zur Verfügung steht.

Unterstützte Geräte / Legacy-BIOS

Dell	Wyse 5020
Fujitsu	S 540, S 740, S 940, S 5011, S 7011, S 9010
Hewlett Packard	mt21, mt45, mt645, t430, t530, t610, t640, t740

Voraussetzungen zur Durchführung eines UEFI/BIOS-Update über Scout

- eLux RP 6
- Scout Enterprise Management Suite mit ELIAS
- Webserver (IIS) f
 ür UEFI/BIOS-Firmware der Hardware-Hersteller

Achtung Führen Sie die beschriebenen Funktionen nur aus, wenn Sie über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit unseren Software-Lösungen Scout und eLux verfügen.

4. UEFI-Update für UEFI-Geräte

- ab Scout 15 2107 und eLux RP 6 2107 -

Für UEFI-Geräte können Sie die UEFI-Firmware komfortabel über ein dafür vorgesehenes Scout-Kommando aktualisieren. Die Vorgehensweise entspricht derjenigen zum Firmware-Update (Software): In einer **UEFI-Datei** (* .udf) definieren Sie die Zuordnung von Hersteller-spezifischer UEFI-Firmware zu den eingesetzten Geräte-Modellen. Diese UEFI-Datei und die Hersteller-spezifischen Archive mit der UEFI-Firmware befinden sich im eLux-Container. In der Geräte-Konfiguration wird schließlich auf die UEFI-Datei referenziert. Damit können UEFI-Geräte, die ein UEFI-Update-Kommando erhalten, auf die passende UEFI-Firmware aktualisieren.

Ein UEFI-Update kann auf einzelne Geräte, OUs, Dynamische Gerätegruppen und markierte Geräte unter **Alle Geräte** angewendet werden. Administratoren können ein UEFI-Update mit Hilfe des Kommando-Dialogs einplanen. Alternativ können sie eine UEFI-Update-Vormerkung erstellen, die bei der nächsten Verbindung zum Gerät ausgewertet wird.

Die in der Geräte-Konfiguration unter **Firmware > Erinnerung...** definierten Optionen für die Benutzer zum Verschieben eines Updates werden sowohl auf Firmware-Updates (Software) als auch auf UEFI-Updates angewendet. Beachten Sie, dass der Administrator analog zu Firmware-Updates zusätzlich für jedes Update-Kommando die Option **Benutzer informieren** aktivieren muss.

Execute/Schedule command for device Enterprise\D ×				
Command	UEFI Update	~		
 ✓ Inform user for 0 sec. Overwrite identical or higher version 				
Send command only to devices with "Switched on" status Check reachability of the devices before				
Now				
Once	Date Freitag ,11.08.2023	Time		

Da UEFI-Update-Verfahren und Firmware-Update-Verfahren (Software) analog aufgebaut sind, gelten für das Ausführen beider Verfahren die gleichen Merkmale:

- Initialisierung über Scout-Kommando oder Vormerkung
- Update-Start kann mit entsprechender Konfiguration vom Benutzer beeinflusst werden (Konfiguration unter Firmware > Erinnerungen und Benutzer-Optionen im Kommando-Dialog / Vormerkung).

- Der Update-Status wird f
 ür jedes einzelne Ger
 ät im Eigenschaften-Fenster der Scout Console angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfl
 äche Eigen, um die anzuzeigenden Felder zu konfigurieren.
- Jeder Update-Prozess wird protokolliert. Für weitere Informationen siehe Kommando-Ergebnisse und Update-Informationen im Scout-Handbuch.
- Wenn ein Update nicht ausgeführt werden konnte, wird kein System-seitiger Versuch unternommen, den Vorgang zu wiederholen.

Hinweis

Das UEFI von Fujitsu-Geräten mit verschlüsselter System-Partition kann nicht aktualisiert werden. Ein entsprechender Versuch wird eLux-seitig abgefangen und in der Log-Datei dokumentiert.

Hinweis

Ob und auf welche Version ein Downgrade durchgeführt werden kann, wird vom Hersteller in der .cab-Datei definiert.

4.1. UEFI-Geräte vorbereiten

Zur Aktualisierung eines UEFI ist ein spezieller Update-Dämon erforderlich, der von Unicon als eLux Software-Paket zur Verfügung gestellt wird. Dieses Paket muss in das Image Ihrer Geräte integriert werden.

- 1. Laden Sie von unserem Portal myelux.com unter **Downloads > eLux Software Packages** folgendes Software-Pakete herunter:
 - UEFI BIOS update daemon
- Importieren Sie das Paket in ELIAS.
 Für weitere Informationen siehe Software-Pakete importieren im ELIAS 18-Handbuch oder Pakete in einen Container importieren im ELIAS-Handbuch.
- 3. In ELIAS integrieren Sie das Software-Paket in das gewünschte Image.

Für weitere Informationen siehe Pakete definieren und anheften im ELIAS 18-Handbuch oder IDF erstellen im ELIAS-Handbuch.

4. Führen Sie für die relevanten Geräte ein eLux-Firmware-Update auf das aktualisierte Image durch.

Das eLux Software-Pakete UEFI BIOS update daemon ist auf den Geräten installiert.

4.2. Neue UEFI-Firmware bereitstellen

Die Hersteller-spezifischen UEFI-Firmwaredaten müssen auf Ihrem Webserver zur Verfügung gestellt werden. Die Hersteller stellen die UEFI-Firmware ihrer Geräte auf der Plattform LVFS in Form von .cab-Archiven zur Verfügung. Wie die Gerätetypen gelistet werden, liegt in der Hand der einzelnen Hersteller und ist leider nicht einheitlich.

Bei Modellen, die mit unterschiedlichen Chipsätzen angeboten werden, beachten Sie die Verwendung des passenden . cab-Archivs für das UEFI-Update. Beispiel: Dell Latitude 5530

Der in Ihrem Modell verbaute Chipsatz wird in der Scout Console in den Geräte-Eigenschaften angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie ein UEFI-Gerät nicht über LVFS finden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Eine Möglichkeit ist auch, dass **UEFI capsule update** noch nicht für diesen Gerätetyp unterstützt wird.

1. Laden Sie für alle relevanten Geräte-Typen die aktuelle UEFI-Firmware von der Plattform LVFS herunter.

Um die Namen der .cab-Archive kürzer und aussagekräftiger zu machen, dürfen Sie die Dateinamen anpassen. Belassen Sie die Dateierweiterung .cab

```
Beispiel 860fceb3052faa6955ff4f3dfe337ca1736e08515f5ac402a59c2af5b
Originalnam- 9bbf8d1-firmware.cab
e:
Beispiel Dell_Latitude_3330_1130.cab
Kurzform:
```

2. Speichern Sie die Archive auf Ihrem Webserver direkt im eLux-Container.

Alternativ können Sie einen eigenen Container für UEFI-Firmware erstellen. Der verwendete Pfad muss dann in der UEFI-Datei (*.udf) angegeben werden.

3. Überprüfen Sie die MIME-Type-Einstellungen Ihres Webservers und fügen Sie fehlende Einträge hinzu:

.cab	application/vnd.ms-cab-compressed	Default-Einstellung IIS
.udf	text/plain	für UEFI-Updates über Scout-Kom- mando UEFI Update

4. Folgen Sie den weiteren Schritten in "UEFI-Update konfigurieren " unten.

Die neue UEFI-Firmware ist auf dem Webserver bereitgestellt.

4.3. UEFI-Update konfigurieren

Die UEFI-Firmware-Archive müssen den entsprechenden Gerätetypen zugeordnet werden. Dafür ist eine **UEFI-Datei** vorgesehen, die dann in der Geräte-Konfiguration aller Geräte, die UEFI-Updates erhalten sollen, angegeben wird.

lss	et	
1	l	
=	Hardware informatio	n
	Serial number	Walk report
	Туре	OFHOHJ
	Main memory	4000140
	Flash memory	Contraction of the second
	CPU	10000
	BIOS	VALUE AND DESCRIPTION OF
	Supplier	from the
	Device type	Contraction of the local sectors of the local secto
_	Flash size	10.00

- 2. Erstellen Sie als UEFI-Datei eine Textdatei mit folgenden Merkmalen:
 - Datei-Erweiterung *.udf
 - Beliebiger Dateiname.

Fügen Sie für jeden Modelltyp eine Zeile ein mit <Typ>=<Firmware-Archiv>

Beispiel: OFHOHJ=Dell_Latitude_3330_1130.cab¹

닅 uefi-1	23.udf 🔀
1	* <type>=<firmware archive=""></firmware></type>
2	
3	OFHOHJ=Dell_Latitude_3330_1130.cab
4	ONP64J=Dell_Latitude_5420_TGL_1270.cab

Wenn Sie die UEFI-Firmware in einem eigenen Container haben, geben Sie jeden Modelltyp an mit <Typ>=<Pfad/Firmware-Archiv>

```
Beispiel: OFHOHJ=../UC_UEFI/dell_latitude_3330/Dell_Latitude_3330_
1130.cab<sup>2</sup>
```

- 3. Importieren Sie die UEFI-Datei (*.udf) in Ihren eLux-Container auf dem Webserver.
- 4. Passen Sie in der Scout Console die Geräte-Konfiguration an. Öffnen Sie dazu für die relevanten Geräte den Dialog **Geräte-Konfiguration > Firmware**.

Geben Sie unter UEFI-Datei den Namen Ihrer *.udf-Datei mit Dateierweiterung an.

²Dedizierter UC_UEFI-Container mit Aufteilung in Verzeichnisse

¹Originalname des Firmware-Archivs geändert

\blacksquare Execute/Schedule command for device Enterprise\D \times				
Command	Command UEFI Update ~			
 ✓ Inform user for User can cancel command Overwrite identical or higher version 				
Send command only to devices with "Switched on" status Check reachability of the devices before				
Now				
-	Date	Time		
Once	Freitag ,11.08.2023 ∨	13:34		

- 1 UEFI-Datei im eLux-Container
- 2 Aus den angegebenen Daten erzeugt das System einen URL, der von den Geräten zum UEFI-Update verwendet wird..
- 3 Die Benutzer können ein UEFI-Update ebenso wie ein Firmware-Update verschieben, wenn dies unter **Erinnerung...** konfiguriert ist. Siehe auch Verschieben von Updates durch Benutzer im Scout-Handbuch.

Die UEFI-Datei befindet sich auf Ihrem Webserver im eLux-Container. In der Geräte-Konfiguration für die relevanten Geräte wird auf die UEFI-Datei referenziert.

Hinweis

UEFI-Dateien können genauso wie Image-Dateien global vom Administrator vordefiniert werden. Für weitere Informationen siehe Vordefinierte Images und Container im Scout-Handbuch.

4.4. UEFI-Update über Scout-Kommando durchführen

Voraussetzung

- Auf den Geräten ist der UEFI BIOS update daemon installiert ("UEFI-Geräte vorbereiten" auf Seite 8).
- Die UEFI-Firmware-Archive stehen auf dem Webserver bereit ("Neue UEFI-Firmware bereitstellen" auf Seite 8).
- Die *.udf-Datei befindet sich im eLux-Container und ist in der Geräte-Konfiguration referenziert ("UEFI-Update konfigurieren " auf Seite 9).
- 1. Markieren Sie ein Gerät, eine OU, eine Dynamische Gerätegruppe oder Geräte im Fenster Alle Geräte.
- 2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Kommandos > UEFI-Update...
- 3. Bearbeiten Sie folgende Optionen:

\blacksquare Execute/Schedule command for device Enterprise\D \times				
Command	UEFI Update 🗸 🗸			
 ✓ Inform user for ○ User can cancel command ○ Overwrite identical or higher version 				
Send command only to devices with "Switched on" status Check reachability of the devices before				
Now				
Once	Date Time Freitag ,11.08.2023 V 13:34			

1 Die Benutzer werden vor dem angeforderten UEFI-Update informiert.

> Die angezeigte Systemmeldung bietet den Benutzern je nach Konfiguration (Firmware > Optionen für Erinnerungen) Verschiebe-Optionen. Siehe auch Benutzer-Information vor einem Update im Scout-Handbuch.

Geben Sie optional eine Anzeigedauer für die Systemmeldung in Sekunden an. Bei 0 wird die Meldung so lange angezeigt bis der Benutzer eine Aktion durchführt.

- 2 Die Benutzer dürfen das Kommando abbrechen.
- 3 Das UEFI wird in jedem Fall überschrieben. Für einen Downgrade ist diese Option zwingend.
- Legen Sie den Zeitpunkt der Ausführung fest.
 Für weitere Informationen siehe Kommando ausführen im Scout-Handbuch.
- 5. Klicken Sie auf Ausführen.
- 6. Geben Sie das Geräte-Kennwort ein.

Der Update-Vorgang wird zum definierten Zeitpunkt angestoßen. Während der Update-Vorgang läuft, wird der Status UEFI-Update läuft für jedes Geräte angezeigt und durch zusätzliche Informationen über die aktuelle Phase mit Zeitstempel ergänzt.

4.5. UEFI-Update über Vormerkung ausführen



Über eine UEFI-Update-Vormerkung senden Sie einmalig eine Update-Anforderung an bestimmte Geräte.Bei der nächsten Verbindung zum Gerät wird die Anforderung ausgewertet und das UEFI-System aktualisiert.

- 1. Markieren Sie ein Gerät, eine OU, eine Dynamische Gerätegruppe oder Geräte im Fenster Alle Geräte.
- 2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Vormerkungen > UEFI-Update veranlassen...
- 3. Bearbeiten Sie folgende Optionen:

UEFI update notification	
 ✓ Inform user for ✓ User may cancel Update command Overwrite identical or higher version 	0 sec.

Die Optionen entsprechen den Dialog-Optionen für die Ausführung per Kommando, siehe "UEFI-Update über Scout-Kommando durchführen" auf Seite 11

- Die Benutzer werden vor dem angeforderten UEFI-Update informiert und können je nach Konfiguration verschieben.
- 2 Die Benutzer dürfen das Kommando abbrechen.
- 3 Das UEFI wird in jedem Fall überschrieben. Für einen Downgrade ist diese Option zwingend.
- 4. Bestätigen Sie die Vormerkung und die Bestätigung.

Die Vormerkungen für das UEFI-Update werden gesetzt.

Für alle vorgemerkten Geräte wird im **Eigenschaften**-Fenster im Feld **UEFI-Update-Vor***merkung der Status* Aktiviert angezeigt.

UEFI-Update-Vormerkung für ein oder mehrere Geräte löschen

UEFI-Update-Vormerkungen können gelöscht werden, bevor das UEFI-Update eingespielt wurde:

Wählen Sie im Kontextmenü Vormerkungen > UEFI-Update-Vormerkung löschen.

Hinweis

Vormerkungen werden immer für alle ausgewählten Geräte gesetzt oder gelöscht, unabhängig davon ob für einzelne Geräte bereits eine Vormerkung vorhanden war.

4.6. Protokollierung von UEFI-Updates

UEFI-Updates können über ein Scout-Kommando oder über eine Scout-Vormerkung ausgelöst werden. Für jedes Gerät können Sie in der Scout Console im **Eigenschaften**-Fenster den Kommando-Status und andere Informationen überprüfen:

All devices				џ×	Pr	operties
2 *1				6	•	1
Name	Primary	IP addr	Image	^	T	OS
100 C		10.00	100.00			OS version
100 C	1000	1.11	200			Container
10 C 10		10.00	0.00			Last Contact
100 C	10.00	10.00	0.00			Note
100 C	1000	10.00	in the second			UEFI update notificati
10.000		10.00	100.00		E	Update
Of Barbert	1000	1.11	200			Image
Of Bartley	10.00	10.00	0.00			Update time
in the second	100	10,000	Market			Update state
and the second se	1000	10.000	1000		E	Network
Contract of Contra	1000	10.000	120.00			Primary MAC address
March 1	1000	12.00	No.			IP address
in the second	100	10,000	Sec.		E	Command
The State of California	1000	10,000				Command state
The strength of the	1000	10.000	10.000			Command name
10.000	1000	10.00	1000	- 2	2	UEFI update
TC-MMI-S920	901B0E	192.16 <u>8</u>	bre230.			UEFI update time
when all the large			1000			UEFI update state
100.000-000-0	-	10. Page 1	-			UEFI update size
darit film.		10. Tel:	1000			UEFI update provider
	1000	10.00				UEFI update image

- Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Felder zum UEFI-Update angezeigt werden. Um Felder anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche III.
- 2 Unter **UEFI-Update** erhalten Sie relevante Informationen über das Ergebnis des Updates sowie über Zeitpunkt, Größe, Provider und Image.
- 3 Um Details zu sehen, doppelklicken Sie auf **UEFI-Update-Status**

Über die Zuordnung Gerätetyp - UEFI-Firmware in der konfigurierten UEFI-Datei (.udf) wird für jedes UEFI-Gerät die Download-URL mit der passenden UEFI-Firmware angesprungen und die .cab-Datei übertragen. Nach einem Neustart wird die Installation der UEFI-Firmware gestartet.

Nach der Installation erfolgt ein weiterer Neustart der Geräte, die dann mit dem neuen UEFI starten.

UEFI update info



Wenn es sich um einen Fujitsu-Gerätetyp handelt, der auf der Blacklist gefunden wurde, und die System-Partition verschlüsselt ist, wird das Kommando abgebrochen.

5. BIOS-Update für Geräte ohne UEFI

Ein BIOS-Update für ältere Geräte, die noch nicht mit UEFI ausgestattet sind, ist weiterhin möglich. Die Aktualisierung auf neuere BIOS-Firmware wird mit Hilfe eines benutzerdefinierten Kommandos aus der Scout Console heraus initiiert und auf den relevanten Geräten ausgeführt.

Wir empfehlen, einen Downgrade auf ältere Firmware-Stände zu vermeiden.

Hinweis

Das BIOS von Fujitsu-FUTRO--Geräten mit verschlüsselter System-Partition kann nicht aktualisiert werden. Ein entsprechender Versuch wird eLux-seitig abgefangen und in der Log-Datei dokumentiert.

5.1. BIOS-Geräte vorbereiten

Die für ein BIOS-Update erforderlichen Hersteller-Tools werden von Unicon in einem speziellen eLux Software-Paket zur Verfügung gestellt. Dieses Paket muss in das Image Ihrer Geräte integriert werden.

- Laden Sie auf unserem Portal myelux.com unter Downloads > eLux Software Packages folgendes Software-Paket herunter:
 - BIOS tools
- Importieren Sie das Paket in ELIAS.
 Für weitere Informationen siehe Software-Pakete importieren im ELIAS 18-Handbuch oder Pakete in einen Container importieren im ELIAS-Handbuch.
- 3. In ELIAS integrieren Sie die Software-Pakete in das gewünschte Image.

Aktivieren Sie im Paket **BIOS tools** das untergeordnete Feature, das Ihrer eingesetzten Hardware entspricht:

```
deskflash für Fujitsu
HP BIOS Flash für HP (BIOS-Update)
HP BIOS configuration tools für HP (BIOS-Konfiguration)
Dell tools für Dell
```



Für weitere Informationen siehe Pakete definieren und anheften im ELIAS 18-Handbuch oder IDF erstellen im ELIAS-Handbuch.

4. Führen Sie für die relevanten Geräte ein eLux-Firmware-Update auf das aktualisierte Image durch.

Das eLux Software-Paket BIOS tools ist auf den Geräten installiert.

5.2. Neue BIOS-Firmware bereitstellen

Die Hersteller-spezifischen BIOS--Firmwaredaten müssen auf Ihrem Webserver zur Verfügung gestellt werden.

1. Für BIOS-Geräte laden Sie neue BIOS-Firmware von der Hersteller-Homepage herunter. Die Daten liegen in der Regel als . bin- oder . bup-Archiv vor.

- 2. Erstellen Sie auf dem Webserver den Container UC_BIOS
- 3. Erstellen Sie unterhalb von UC_BIOS für jeden Gerätetyp ein Unterverzeichnis. Der Name der Unterverzeichnisse muss der Typ-Bezeichnung der Geräte entsprechen. Die Typ-Bezeichnung finden Sie in der Scout Console für ein markiertes Gerät im Inventar-Fenster unter Typ.

Asset			
•1	l		
	Hardware information		
	Serial number	Marine State	
	Туре	OFHOHJ	
	Main memory	4000.00	
	Flash memory	Contraction of the local distance of the loc	
	CPU	100.00	
	BIOS	VALUE AND DESCRIPTION OF	
	Supplier	Parties 1	
	Device type	Contract Sector	
1	Flash size	Little and and	

Hinweis

Für die eindeutige Zuordnung müssen die Unterordner des UC_BIOS Containers analog zur Typ-Bezeichnung im Asset-Fenster der Scout Console (Hardwareinformation) benannt werden. Im Beispiel steht die Bezeichnung D3313-A1 für das Gerät Fujitsu S920.

 Speichern Sie die Hersteller-spezifischen BIOS-Firmware-Archive in den identisch benannten Unterverzeichnissen von UC_BIOS.
 Beispiel: \huuuroot\oligs\UC_BIOS\D3313-D1

Beispiel: \wwwroot\elias\UC_BIOS\D3313-A1

5. Überprüfen Sie die MIME-Type-Einstellungen Ihres Webservers und fügen Sie fehlende Einträge hinzu:

.bin	application/octet-stream	Default-Einstellung IIS
.bup	text/plain	

Hinweis

Wenn Sie individuelle Namen für die BIOS-Dateien verwenden möchten, empfehlen wir für HP-Geräte die 8.3-Konvention zu beachten, also maximal 8 Zeichen für den Dateinamen und 3 Zeichen für die Dateierweiterung.

Fügen Sie für individuelle Dateierweiterungen einen entsprechenden MIME-Type hinzu.

Die neue BIOS-Firmware wird auf dem Webserver bereitgestellt.

6.1. BIOS-Update durchführen

Voraussetzung

- Auf den Geräten ist das eLux-Software-Paket BIOS Tools installiert ().
- Der UC_BIOS-Container mit Unterverzeichnissen und aktuellen BIOS-Firmware-Archiven ist auf dem Webserver erstellt ("Neue BIOS-Firmware bereitstellen" auf Seite 17).

Achtung Vermeiden Sie ein Downgrade auf ältere BIOS-Firmware-Versionen.

- 1. Öffnen Sie für das relevante Gerät, die OU oder die Dynamische Gerätegruppe das Kontextmenü und wählen Sie Kommandos > Benutzerdefiniertes Kommando.
- 2. Geben Sie als Kommando den Skriptnamen biosupdate.sh und die URL zu dem Hersteller-spezifischen Container auf dem Webserver ein.

Wenn das BIOS durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie zusätzlich das BIOS-Kennwort an.

Hinweis

Um das BIOS von Geräten mit unterschiedlichem Gerätetyp über ein gemeinsames Kommando zu aktualisieren, verwenden Sie den Parameter ____TYPE___. Für weitere Informationen siehe Unterschiedliche Hardware-Modelle im **Scout**-Handbuch.

\blacksquare Execute/Schedule command for device Enterprise\D \times				
Command	User-defined command \sim			
biosupdate.sh https://websrv.sampletec-01.co				
	<u>D</u> elete Delete <u>a</u> ll			
Send command only to devices with "Switched on" status				
Check reachability of the devices before				
Run with system rights				
Now				

Das Skript biosupdate.sh startet das Hersteller-Tool zum BIOS-Update.

3. Aktivieren Sie die Option Mit Systemrechten ausführen.

- 4. Klicken Sie auf Ausführen.
- 5. Geben Sie das Geräte-Kennwort ein.

Auf den ausgewählten Geräten wird ein BIOS-Update mit den auf dem Webserver bereitgestellten Daten initiiert.

Hinweis

Ein benutzerdefiniertes Kommando können Sie als Vorlage vordefinieren: Erstellen Sie ein vordefiniertes Kommando und geben Sie das Kennwort als Variable an. Damit ein Administrator beim Ausführen eines vordefinierten Kommandos individuelle Werte setzen kann, können Sie Variablen verwenden. Das Kennwort wird vom Administrator beim Ausführen des Kommandos abgefragt. Für weitere Informationen siehe Vordefinierte Kommandos erstellen im **Scout**-Handbuch.

Ergebnis

Die Scout Console initiiert den Transfer der bereitgestellten BIOS-Firmwaredaten auf die Geräte. Die vom Skript angesteuerten Hersteller-Tools installieren anschließend die neue BIOS-Firmware auf den Geräten. Zu diesem Zeitpunkt melden die Geräte bereits den Status **erfolgreich**: Die Initialisierung des BIOS-Update wurde erfolgreich abgeschlossen. Nach der Installation erfolgt ein weiterer Neustart der Geräte, die dann mit dem neuen BIOS starten.

In der Scout Console können Sie für jedes einzelne Gerät im **Eigenschaften**-Fenster den Kommando-Status überprüfen.

Um Details zu sehen, doppelklicken Sie auf Kommando-Status:



Der Dialog **Kommando-Info** zeigt für jedes abgeschickte Kommando die einzelnen durchgeführten Schritte.

Die Abbildung zeigt auf der rechten Seite unter **Command** das Benutzer-definierte Kommando mit genauer Syntax.

Unter **Result** ist zu erkennen, dass dieser Fujitsu-Gerätetyp auf der Blacklist gefunden wurde: Für diese Geräte wird das Kommando abgebrochen, wenn die System-Partition verschlüsselt ist.

Andernfalls wird das angegebene Firmware-Archiv übertragen.

6.2. Unterschiedliche Hardware-Modelle

Um das BIOS unterschiedlicher Gerätetypen über ein gemeinsames Kommando zu aktualisieren, steht der Type-Parameter __TYPE__ zur Verfügung. Für einen Mischbetrieb von Clients verschiedener Hardwarehersteller ist das sehr hilfreich.

Der Parameter bewirkt, dass automatisch in das korrekte Gerätetyp-Verzeichnis für die relevante BIOS-Datei verwiesen wird.

Hinweis

 $\label{eq:bios-Container} Der \ {\tt UC_BIOS-Container} \ mit \ korrekt \ benannten \ Unterverzeichnissen \ muss \ auf \ dem \ Webserver \ existieren.$

Ersetzen Sie den Verzeichnisnamen im benutzerdefinierten Kommando nach UC_BIOS durch die Zeichenfolge __TYPE__. Beispiel: biosupdate.sh http://mywebserver/eluxng/UC_BIOS/__TYPE__ /xxx.bin <Kennwort>

Der Container-Parameter wird von den Geräten entsprechend ihres Hardware-Modells beispielsweise nach D3313-A1 aufgelöst.

Schreibweise des Parameters

Achten Sie auf folgende Schreibweise:

Zwei Unterstriche gefolgt von der Zeichenfolge TYPE (in Großbuchstaben) gefolgt von zwei Unterstrichen:

___TYPE___

7. UEFI/BIOS-Konfiguration aktualisieren

BIOS- oder UEFI-Konfigurationsänderungen können für viele Geräte ebenfalls aus der Scout Console heraus durchgeführt werden.

7.1. Einzelne UEFI/BIOS-Einstellungen ändern

BIOS-Konfigurationsänderungen können für einige Geräte ebenfalls aus der Scout Console heraus durchgeführt werden. Folgende Geräte haben wir erfolgreich getestet:

Fujitsu Futro S720, S740, S920, S930, S940

Voraussetzung Das eLux-Software-Paket **BIOS Tools** ist auf den Geräten installiert.

Hinweis

Um auf Boot-Einträge zu referenzieren, prüfen Sie an Hand der Hersteller-Dokumentation für Ihre Geräte, welche Einträge zur Verfügung stehen.

BIOS-Kennwort setzen/löschen

- 1. Öffnen Sie für das relevante Gerät, die OU oder die Dynamische Gerätegruppe das Kontextmenü und wählen Sie Kommandos > Benutzerdefiniertes Kommando.
- 2. Verwenden Sie folgende Kommandos:

Altes Kennwort durch neues Kennwort ersetzen:
/opt/deskview/bin/biosset -PWD=<Altes Kennwort> -NEWPWD=<Neues
Kennwort>

Kennwortlöschen: /opt/deskview/bin/biosset -PWD=<Altes Kennwort> -NEWPWD=

Kennwort setzen, wenn nicht gesetzt: /opt/deskview/bin/biosset -PWD= -NEWPWD=<*Neues Kennwort>*

- 3. Aktivieren Sie die Option Mit Systemrechten ausführen.
- 4. Klicken Sie auf Ausführen.

Aktuelle Boot-Reihenfolge abfragen

Verwenden Sie folgendes Kommando: /opt/deskview/bin/biosset -BOU -PWD=<Kennwort>

Das Ergebnis wird für non-UEFI-Geräte in der Kommando-Info angezeigt.

Boot-Reihenfolge ändern

Voraussetzung

Die BIOS CPU-Option VT-d muss ausgeschaltet sein.

Verwenden Sie folgendes Kommandos für UEFI-Geräte:¹

```
/opt/deskview/bin/biosset -BOU=<Boot-Reihenfolge> -PWD=<Kennwort>
```

Beispiel:

```
/opt/deskview/bin/biosset -BOU=0x01-UEFI:FilePath0,0x0a-LAN0 -
PWD=<Kennwort>
(erster Eintrag für HDD)
```

Verwenden Sie folgendes Kommandos für non-UEFI-Geräte:²

```
/opt/deskview/bin/biosset -BOOTORDER=1HDD,2LAN -PWD=<Kennwort>
```

Boot-Eintrag deaktivieren oder aktivieren

Voraussetzung

Die BIOS CPU-Option VT-d muss ausgeschaltet sein.

Verwenden Sie folgendes Kommando zum Deaktivieren eines Boot-Eintrages:

/opt/deskview/bin/biosset -BOUD=<Boot-Option> -PWD=<Kennwort>

Beispiel für **UEFI**-Geräte:

/opt/deskview/bin/biosset -BOUD=UEFI:FilePath0 -PWD=<Kennwort>

Beispiel für non-UEFI-Geräte:

/opt/deskview/bin/biosset -BOUD=LAN -PWD=<Kennwort>

Verwenden Sie folgendes Kommando zum Aktivieren eines Boot-Eintrages:

/opt/deskview/bin/biosset -BOUE=<Boot-Option> -PWD=<Kennwort>

Beispiel für UEFI-Geräte:

/opt/deskview/bin/biosset -BOUE=UEFI:FilePath0 -PWD=<Kennwort>

Beispiel für non-UEFI-Geräte:

/opt/deskview/bin/biosset -BOUE=LAN -PWD=<Kennwort>

BIOS über Hersteller-Tool konfigurieren

BIOS-Konfigurationsänderungen können beispielsweise für DELL-Geräte mit Hilfe des Hersteller-Tools durchgeführt werden. Dafür nehmen Sie den Aufruf des relevanten Tools in das benutzerdefinierte Kommando auf. Beachten Sie, dass der gesamte Parameter für den Aufruf in Hochkommata gesetzt werden muss.

```
<sup>1</sup>getestet mit S740, S930, S940
```

²getestet mit S720, S920

Verwenden Sie ein Kommando nach folgendem Beispiel:

```
/usr/sbin/biosconfig.sh --tool "/opt/dell/dcc/cctk --
ValSetupPwd=<Kennwort> -I" <URL>
```

Die gewünschten Parameter entnehmen Sie der Hersteller-Dokumentation, beispielsweise der Dokumentation für die DELL Client Command Suite. Beachten Sie, dass das Kommando ohne weitere Prüfung am Gerät ausgeführt wird. Die Verantwortung liegt beim ausführenden Administrator.

Hinweis

Ein benutzerdefiniertes Kommando können Sie als Vorlage vordefinieren: Erstellen Sie ein vordefiniertes Kommando und geben Sie das Kennwort als Variable an. Das Kennwort wird abgefragt, wenn der Administrator das Kommando ausführt. Für weitere Informationen siehe Vordefinierte Kommandos erstellen im **Scout**-Handbuch.

7.2. UEFI-Konfiguration exportieren und ändern /Fujitsu

- ab eLux RP 6 2204 -

Die UEFI-Konfiguration kann für einige Geräte als .xml-Datei exportiert werden. In der .xml-Datei können Sie beliebig viele Einstellungen ändern, bevor Sie die Datei auf den Ziel-Geräten importieren. Folgende Geräte haben wir erfolgreich getestet:

Fujitsu Futro S540, S740, S940, S7010, S9010

Voraussetzung

Das eLux-Software-Paket **BIOS Tools** und die hierin enthaltenen Feature-Pakete **BIOS Update** und **Deskflash** sind auf den Geräten installiert.

Hinweis

Wenn Sie die Diagnose-Funktion nutzen möchten, benötigen Sie das Objektrecht **Diagnosevorlagen bearbeiten** (standardmäßig nicht aktiv).

- 1. Um die UEFI-Konfiguration eines Gerätes zu exportieren, verwenden Sie ein Benutzer-definiertes Kommando. Wir empfehlen, das Kommando mit Hilfe der Diagnose-Funktion auszuführen. Damit übertragen Sie die .xml-Datei im gleichen Schritt.
 - a. Erstellen Sie eine Diagnose-Vorlage, für die Sie die Ziel-Datei im Bereich der Dateiliste angeben.
 - b. Das eigentliche Kommando erstellen Sie im Bereich Zusätzliches Skript:

/opt/deskview/bin/biosset -G -AR=/<Pfad>/<Zieldatei.xml>

Geben Sie für die Zieldatei unbedingt die Dateierweiterung .xml an. Ein Kennwort wird nicht benötigt.

Beispiel:

Diagnosedateien		×			
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
Vorlagen					
I #System		Neu			
kiosk	inconn.				
JEFI_ExportConfig		Löschen			
VMware					
Zertifikate					
/setup/public/uefi_config.xml	~	Bearbeiten			
		bediberterini			
		]			
Zusätzliches Script					
/opt/deskview/bin/biosset-G-AR=/setup/public/uefi_config.xml	~	Rearbeiten			
, op gaaan en jour oak en j		Dearbeiteiti			
	-				

#### **Hinweis**

Alternativ zur Diagnose-Funktion können Sie das Benutzer-definierte Kommando direkt auf einem Gerät ausführen und die Zieldatei auf anderem Wege holen.

2. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen in der .xml-Datei mit Hilfe eines Text-Editors.

Für jeden Eintrag müssen Wert (SettingValue) <u>und</u> beschreibender Text (SettingValueText) geändert werden.

Informationen zu den Einstellungen und möglichen Werten finden Sie im Fujitsu-Benutzerhandbuch zum **DeskView Client** unter **Experten Modus**.



Speichern Sie die .xml-Datei.

- 3. Legen Sie die .xml-Datei am besten auf Ihrem Webserver unterhalb von UC_BIOS in dem relevanten Gerätetyp-spezifischen Verzeichnis ab. Für weitere Informationen siehe "Neue BIOS-Firmware bereitstellen" auf Seite 17.
- 4. Um die aktualisierte UEFI-Konfiguration zu importieren, öffnen Sie für die Zielgeräte, beispielsweise für eine Dynamische Gerätegruppe, das Kontextmenü und wählen Sie Kommandos > Benutzerdefiniertes Kommando.

Geben Sie folgendes Kommando ein:

biosconfig.sh https://<Server>/<Pfad>/<Quelldatei.xml> [UEFI-Kennwort]

Das Kennwort wird benötigt, wenn das UEFI Kennwort-geschützt ist.

Beispiel ohne Kennwort:

```
biosconfig.sh https://https://websrv.sampletec-01.com/eluxng/UC_
BIOS/D3544-B1/BIOS settings/uefi config.xml
```

Achtung Die .xml-Datei muss im Format Dateiname.xml vorliegen.

5. Überprüfen Sie in Kommando-Info oder Kommando-Verlauf, ob das Kommando erfolgreich ausgeführt werden konnte.

#### 7.3. Referenz-BIOS eines Gerätes übernehmen /Fujitsu

Als Alternative zur UEFI/BIOS-Konfiguration in Einzelschritten über benutzerdefinierte Kommandos können Sie von einem fertig konfigurierten Referenz-Gerät das BIOS abziehen und auf andere Geräte innerhalb derselben Modellreihe übertragen.

#### **Hinweis**

Die folgende Vorgehensweise bezieht sich auf Fujitsu-Geräte innerhalb derselben Futro-Modellreihe.

- 1. Öffnen Sie für das fertig konfigurierte Gerät das Kontextmenü und wählen Sie Kommandos > Benutzerdefiniertes Kommando.
- 2. Geben Sie folgendes Kommando ein:

/opt/deskview/bin/deskflash -ar -d /setup/public

3. Aktivieren Sie die Option Mit Systemrechten ausführen.



4. Klicken Sie auf Ausführen.

Das BIOS wird als .bup-Datei im lokalen Verzeichnis /setup/public lhres Futro-Clients abgelegt.

5. Speichern Sie die lokale . bup-Datei auf einem USB-Stick.

- 6. Stellen Sie sicher, dass das relevante Hersteller-spezifische Verzeichnis innerhalb des UC_ BIOS-Containers auf dem Webserver existiert. Für weitere Informationen siehe Neue BIOS-Firmware bereitstellen.
- 7. Kopieren Sie die . bup-Datei vom USB-Stick in das relevante Unterverzeichnis auf dem Webserver.

Beispiel: UC_BIOS/D3313-A1 für den Gerätetyp D3313-A1.

8. Führen Sie für Ihre Clients innerhalb der Modellreihe ein BIOS-Update durch. Für weitere Informationen siehe BIOS/UEFI-Update durchführen.

#### 7.4. UEFI/BIOS-Konfiguration ändern /HP

- aktuell nur für die LTSR-Version verfügbar -

Um beliebige UEFI/BIOS-Einstellungen zu aktualisieren, konfigurieren Sie das UEFI/BIOS eines Referenz-Systems und übertragen es anschließend auf die gewünschten Geräte vom gleichen Typ.Wenn Sie nur das UEFI/BIOS-Kennwort ändern möchten, benötigen Sie kein Referenz-System und starten mit Schritt 6.

#### **Hinweis**

Die folgende Vorgehensweise bezieht sich auf die HP-Geräte t730 und t630.

- 1. Öffnen Sie für das fertig konfigurierte Gerät das Kontextmenü und wählen Sie Kommandos > Benutzerdefiniertes Kommando.
- 2. Geben Sie folgendes Kommando ein:

/usr/AMI-HP630/LnxBCU.sh /Get:/setup/public/biossettings.txt

- 3. Aktivieren Sie die Option Mit Systemrechten ausführen.
- 4. Klicken Sie auf Ausführen.

*Die UEFI/BIOS-Einstellungen werden in der Textdatei* biossettings.txt im lokalen Verzeichnis /setup/public Ihres HP-Gerätes abgelegt.

- 5. Speichern Sie die lokale Datei biossettings.txt auf einem USB-Stick oder holen Sie sie mit Hilfe der Diagnose-Funktion.
- 6. Erstellen Sie die Datei biossettings.zip.Wenn das UEFI/BIOS Ihrer Geräte Kennwortgeschützt ist oder wenn Sie das UEFI/BIOS-Kennwort ändern möchten, sind verschlüsselte Kennwort-Binärdaten erforderlich, siehe unten.

Die biossettings.zip muss folgende Dateien enthalten:

UEFI/BIOS-Einstellungen auf Geräten ohne UEFI/BIOS-Kennwort einspielen	biossettings.txt
UEFI/BIOS-Einstellungen auf Geräten mit	biossettings.txt <b>und</b>
UEFI/BIOS-Kennwort einspielen	curpassword.bin

UEFI/BIOS-Einstellungen einspielen und	biossettings.txt,	
UEFI/BIOS-Kennwort aktualisieren	curpassword.bin <b>und</b>	
	newpassword.bin	
Nur UEFI/BIOS-Kennwort aktualisieren (Hier	curpassword.bin <b>und</b>	
entfallen die vorherigen Schritte.)	newpassword.bin	

- 7. Stellen Sie sicher, dass das relevante Hersteller-spezifische Verzeichnis innerhalb des UC_ BIOS-Containers auf dem Webserver existiert. Für weitere Informationen siehe Neue BIOS-Firmware bereitstellen.
- 8. Kopieren Sie die Datei biossettings.zip vom USB-Stick in das relevante Unterverzeichnis auf dem Webserver.
- 9. Führen Sie für Ihre Geräte ein benutzerdefiniertes Kommando (mit Systemrechten) zum Aktualisieren der UEFI/BIOS-Konfiguration durch. Verwenden Sie dazu folgendes Kommando: biosconfig.sh https://<server>/<path>/biossettings.zip

Für weitere Informationen siehe "Einzelne UEFI/BIOS-Einstellungen ändern" auf Seite 22.

#### Das UEFI/BIOS Ihrer Geräte wird mit den UEFI/BIOS-Einstellungen des Referenz-Gerätes aktualisiert. Um zu überprüfen, ob das Kommando auf allen Geräten fehlerfrei durchgelaufen ist, verwenden Sie die Scout Consolen-Funktion **Ansicht > Kommandoverlauf**.

#### Kennwortdaten erstellen

Die Kennwörter müssen mit dem von HP für die UEFI/BIOS-Firmware mitgelieferten Tool **HPQPswd.exe** verschlüsselt werden.

- 1. Starten Sie HPQPswd.exe und geben Sie das aktuelle Kennwort in die Kennwort-Felder ein.
- 2. Speichern Sie die verschlüsselte Binärdatei unter dem Namen curpassword.bin
- 3. Starten Sie **HPQPswd.exe** erneut und geben Sie das neue Kennwort in die Kennwort-Felder ein.
- 4. Speichern Sie die verschlüsselte Binärdatei unter dem Namen newpassword.bin

## 8. Auswertung von UEFI/BIOS-Update und -Konfiguration

Wir empfehlen, den Verlauf von UEFI/BIOS-Update und UEFI/BIOS-Konfiguration direkt nach der Durchführung zu überprüfen.

Um den Kommando-Verlauf zu öffnen, klicken Sie in der Scout Console mit der rechten Maustaste auf ein Gerät und wählen Kommandos > Kommando Info.



Der Dialog **Kommando-Info** listet alle Kommandos eines Gerätes mit den jeweils durchgeführten Schritten.

Starten Sie die Geräte nach einem UEFI/BIOS-Update oder geänderter UEFI/BIOS-Konfiguration neu, um mit dem neuen UEFI/BIOS zu starten.